

**Guide d'installation du *widget*  
« Apprendre le français avec TV5MONDE »**

1	Contenus du <i>widget</i> Apprendre .....	2
2	Installation du <i>widget</i> Apprendre .....	3
2.1	Taille du <i>widget</i> Apprendre .....	3
2.2	Le paramétrage du Carrousel du <i>widget</i> Apprendre .....	3

## 1 Contenus du *widget Apprendre*


Le bloc affiche un carrousel présentant 6 contenus :

- La première série publiée en « une » pour chaque niveau de l'accueil du site (soit 4 séries),
- Un bloc d'accès au TCF,
- Un bloc d'accès au site PFCF.

Chaque série d'exercices est présentée par une vignette, le titre, le niveau et les compétences de la série (ci-dessous à gauche).

La vignette et le titre sont cliquables et renvoient vers la page correspondante sur le site apprendre.tv.

Les accès aux sites du TCF et PFCF (ci-dessous à droite) sont présentés par un visuel et un titre invariables.



## 2 Installation du *widget Apprendre*

Le *widget* TV5MONDE Apprendre peut être appelé dans n'importe quelle page HTML via une *i-frame*.

Pour appeler le widget TV5MONDE Apprendre dans un document HTML, insérer le code suivant :

```
<iframe width="317" height="671" src=" http://apprendre.tv5monde.com/apprendre-  
widget?random=yes&scroll=auto&timeout=8000" frameborder="no" scrolling="no" border="no"  
allowtransparency="true"></iframe>
```

Voir le détail des paramètres ci-dessous.

### 2.1 Taille du *widget Apprendre*

Tailles par défaut

- Largeur : 317 px
- hauteur : 671 px

Tailles recommandées

- Largeur minimum : 317 px
- Hauteur minimum : 671 px
- Largeur maximum : 350 px
- Hauteur maximum : 741 px

Pour adapter la taille du *widget* à son contexte, remplacer les valeurs mentionnées en gras ci-dessous par la largeur (width) et la hauteur (height) souhaitées :

```
<iframe width="317" height="671" src="http://apprendre.tv5monde.com/apprendre-widget" frameborder="no"  
scrolling="no" border="no" allowtransparency="true"></iframe>
```

### 2.2 Le paramétrage du Carrousel du *widget Apprendre*

Par défaut, le carrousel ne défile pas automatiquement.

Le défilement automatique du carrousel est paramétrable.

L'ordre des éléments est paramétrable

À la suite de l'url du *widget*, passer les paramètres suivants précédés de « ? » :

**'scrolling=auto'** pour activer le défilement automatique du carrousel. Par défaut, l'intervalle de temps entre deux images est réglé à 5 secondes.

**'timeout=8000'** pour modifier la vitesse de défilement : le nombre renseigné après « timeout » est exprimé en millisecondes. Ainsi, pour paramétrer la vitesse de défilement à une image toutes les 8 secondes, il faudra ajouter 'timeout=8000' à la suite de l'url.

**'random=yes'** permet d'avoir les éléments du widget dans un ordre aléatoire. Il sera différent à chaque rechargement de la page.

Exemple:

```
<iframe width="317" height="671" src=" http://apprendre.tv5monde.com/apprendre-  
widget?random=yes&scroll=auto&timeout=8000" frameborder="no" scrolling="no" border="no"  
allowtransparency="true"></iframe>
```