

**Guide d'installation du *widget*
« Enseigner le français avec TV5MONDE »**

1	Contenus du <i>widget</i> Enseigner	2
2	Installation du <i>widget</i> Enseigner	3
2.1	Taille du <i>widget</i> Enseigner.....	3
2.2	Le paramétage du Carrousel du <i>widget</i> Enseigner	3

1 Contenus du *widget* Enseigner

Le bloc affiche un carrousel présentant les 5 fiches pédagogiques publiées en « une » de l'accueil du site, dans l'ordre chronologique inversé. Ce tri est basé sur les dates de publication des blocs « Ressources accueil ».

Chaque fiche pédagogique est présentée par une vignette, le titre et le niveau de la ressource. La vignette et le titre sont cliquables et renvoient vers la page correspondante sur le site enseigner.tv.

**ENSEIGNER
LE FRANÇAIS**
AVEC **TV5MONDE**



Les médias font leur
pub - TV5MONDE
accompagne les
voyageurs

B2 AVANCÉ / PUBLICITÉ / ADULTES / IMAGE /
EN 2013, LES MÉDIAS FONT LEUR PUB ! /
ÉDUCATION AUX MÉDIAS

● ● ● ● ●

2 Installation du *widget* Enseigner

Le *widget* TV5MONDE Enseigner peut être appelé dans n'importe quelle page HTML via une *i-frame*.

Pour appeler le widget TV5MONDE Apprendre dans un document HTML, insérer le code suivant :

```
<iframe width="317" height="671" src="http://enseigner.tv5monde.com/enseigner-  
widget?scroll=auto&timeout=8000" frameborder="no" scrolling="no" border="no"  
allowtransparency="true"></iframe>
```

Voir le détail des paramètres ci-dessous.

2.1 Taille du *widget* Enseigner

Tailles par défaut

- Largeur : 317 px
- hauteur : 671 px

Tailles recommandées

- Largeur minimum : 317 px
- Hauteur minimum : 671 px
- Largeur maximum : 350 px
- Hauteur maximum : 741 px

Pour adapter la taille du *widget* à son contexte, remplacer les valeurs mentionnées en gras ci-dessous par la largeur (width) et la hauteur (height) souhaitées :

```
<iframe width="317" height="671" src="http://enseigner.tv5monde.com/enseigner-widget" frameborder="no"  
scrolling="no" border="no" allowtransparency="true"></iframe>
```

2.2 Le paramétrage du Carrousel du *widget* Enseigner

Par défaut, le carrousel ne défile pas automatiquement.

Le défilement automatique du carrousel est paramétrable

À la suite de l'url du widget (surlignée en gris ci-dessous), passer les paramètres suivants précédés de « ? » :

'scrolling=auto' pour activer le défilement automatique du carrousel. Par défaut, l'intervalle de temps entre deux images est réglé à 5 secondes.

'timeout=8000' pour modifier la vitesse de défilement : le nombre renseigné après « timeout » est exprimé en millisecondes. Ainsi, pour paramétrer la vitesse de défilement à une image toutes les 8 secondes, il faudra ajouter 'timeout=8000' à la suite de l'url.

Exemple:

```
<iframe width="317" height="671" src="http://enseigner.tv5monde.com/enseigner-  
widget?scroll=auto&timeout=8000" frameborder="no" scrolling="no" border="no"  
allowtransparency="true"></iframe>
```